

Zgłoszenie nadania dostępu API dla administratora PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK.





1. Utworzenie loginu dostępu API

Ze strony <http://www.pekao-fs.com.pl/pl/kontakt-erp/> należy pobrać wzór zgłoszenia utworzenia dostępu API. Na formularzu osoba kontaktowa (posiadająca dostęp w aplikacji e-PPK) podaje:

- Imię
- Nazwisko
- adres e-mail (zgodny z podanym w e-PPK)
- login e-PPK
- nazwę Pracodawcy
- nazwę instytucji finansowej prowadzącej PPK


Wypełniony formularz należy wysłać przez e-mail na adres ERP_PPK@pekao-fs.com.pl

Agent transferowy weryfikuje poprawność formularza, a następnie w wiadomości e-mail przesyła wygenerowany login API.

2. Wygenerowanie hasła dostępowego API

Osoba zgłaszająca utworzenie dostępu API po otrzymaniu wiadomości e-mail od Agenta transferowego, loguje się na swoje konto do aplikacji e-PPK w celu pobrania klucza (hasła dostępowego) do utworzonego konta API.

W prawym górnym rogu należy wybrać ikonkę z inicjałami Administratora.



Następnie pojawi się okno w którym należy wybrać opcję „RESET HASŁA API”.

Twój profil



STANISŁAW SŁOWIK

514000000

e-mailtest@test.com

ostatnie logowanie: **27.04.2020 10:25:18**

ostatnie nieudane logowanie: -



ZAMKNIJ

Na kolejnym ekranie „RESET HASŁA API” z listy rozwijalnej wybiera konto API, którego login jest zgodny z loginem uzyskanym w wiadomości e-mail od Agenta transferowego i wybiera przycisk „ZATWIERDŹ”.




Na telefon komórkowy osoby zalogowanej zostaje wysłana wiadomość SMS z jednorazowym kodem służącym do autoryzacji operacji resetu hasła API.

Zautoryzuj się



Po wpisaniu poprawnego kodu autoryzującego i zatwierdzeniu operacji, na komputer użytkownika nastąpi pobranie pliku haslo-api-ppk.zip, które jest archiwum ZIP zabezpieczone hasłem.



Jednocześnie, na telefon użytkownika zostanie przesłana kolejna wiadomość SMS zawierająca hasło do otwarcia pobranego archiwum haslo-api-ppk.zip.


Przykład wiadomości SMS z hasłem do archiwum:

API e-PPK – Hasło do ZIP: xx11xx11xx11

Suma kontrolna pliku (md5): 2d3de4522ee1ede4596827dd83ae4deb

Użytkownik za pomocą hasła otrzymanego w SMS wypakowuje z archiwum plik Haslo.txt, który zawiera hasło dostępowe dla użytkownika API o długości 64 znaków.

Przykładowe hasło z pliku Haslo.txt:



Przesłany SMS zawiera także sumę kontrolną (md5) pliku Haslo.txt.

Uwaga! Nie udostępniaj ani nie wysyłaj wygenerowanego hasła nikomu. Każde udostępnienie hasła może stanowić naruszenie zasad bezpieczeństwa, co spowoduje unieważnienie przekazanego hasła.

Po skompletowaniu danych logowania API, należy skontaktować się z operatorem systemu ERP w celu otrzymania instrukcji dotyczącej wprowadzenia danych API do systemu ERP.

W przypadku problemów lub pytań zapraszamy do kontaktu:

- na adres: ERP_PPK@pekao-fs.com.pl
- telefonicznie: 22 640 04 51